



TEXTIL · HEMSLÖJD · STICKA

Stickad innervante till arbetshandske



Enkla stickade vardagsvantar har varit nödvändiga i det kalla norrländska klimatet. Modellen har varit bred och vid med en stor tumme och har oftast använts inuti ett par ytterhandskar och fungerat som foder. Efter arbetsdagen kunde handskarna och innervantarna torkas var för sig.

I överkanten är några varv rätstickade och i övrigt är vanten slätstickad. Höger och vänster stickas lika så att man kan slita på vantens båda sidor.

Modell och beskrivning av Kristina Ersviken, hemslojdskonsulent i Västerbottens län.

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Läns-hemslojds-konsulenter.



STICKAD INNERVANTE TILL ARBETSHANDSKE

| | |
|--------------|--|
| Storlek | Herr |
| Material | Ullgarn, Wålstedts 3/2, eller liknande med 150 m/100 gram. |
| Garnåtgång | 150 gram, naturgrått. |
| Stickor | Strumpstickor 3,5 mm |
| Stickfasthet | 21 maskor = 10 cm, 29 varv = 10 cm |

STICKINSTRUKTIONER

Lägg upp 56 m fördelade på 4 stickor. Sticka 1 varv avigt, 1 varv rätt och därefter ytterligare ett varv avigt. Sticka sedan slätstickning tills vanten mäter 11 cm, sticka in en tråd i avvikande färg för tummen över 12 maskor. Fortsätt sticka slätstickning tills vanten mäter 22 cm.

Gör hoptagningarna genom att sticka ihop 2 maskor på varje sticka, vartannat varv. Gör hoptagningarna oregelbundet så de inte kommer ovanför varandra. När 4 maskor återstår, dra garnet igenom maskorna och fäst.

Plocka upp tummaskorna och en extra maska i varje sida. Sticka tills tummen mäter ca 6 cm. Sticka ihop 2 m på varje sticka, vartannat varv tills 10 m återstår, då stickas maskorna ihop 2 och 2 tills 4 m återstår. Drag tråden igenom de återstående maskorna och fäst tråden. Sticka den andra vanten på samma sätt.

